

چگونه خونگیری کنیم؟

نحوه تهیه خون وریدی:

ابزار مورد نیاز:

- ۱- لوله های آزمایش
- ۲- سرنگ و سوزن مناسب
- ۳- پنهانکه الكل و بتادین
- ۴- پنهانکه یا گاز خشک، چسب، بر چسب
- ۵- تورنیکه
- ۶- دستکش یکبار مصرف
- ۷- مشمع زیر دست

تکنیک:

- ۱- دستها را شسته و دستکش پوشید.
- ۲- محل خونگیری را انتخاب کنید و مشمع را زیر ناحیه خونگیری پهن کنید.
- ۳- سرنگ را از پوشش خارج کرده، سر سوزن آن را با حرکت پیچشی محکم کنید.
- ۴- از بیمار بخواهید دست خود را مشت کند.
- ۵- تورنیکه را دور اندام بیمار (دست یا پا) بیندید و سپس نبض دیستان را کنترول کنید.
- ۶- محل را با پنهانکه الكل یا بتادین بصورت دورانی از مرکز بطرف خارج تمیز کنید و بگذارد خشک شود.
- ۷- وریدی را که بخوبی اتساع پیدا کرده انتخاب کنید جهت اتساع مناسب ورید میتوانید اندام را خم و راست کنید، مشت را باز و بسته کنید و به آهستگی روی رگ ضربه بزنید و یا ناحیه را گرم کنید.
- ۸- در صورتیکه ورید بخوبی اتساع پیدا نکرد میتوانید با کنترول نبض دیستان حدوداً ۱۵ دققه تورنیکه را در محل نگهدارید.
- ۹- توسط شست دست آزاد پوست را ۲۳ سانتیمتر بطرف ناحیه دیستان کشیده و رگ را در جای خود ثابت نگهدارید.
- ۱۰- سوزن را بطریقی نگهدارید که شیب آن به طرف بالا باشد.
- ۱۱- سوزن را با زاویه ۴۵ درجه نسبت به رگ وارد کنید.
- ۱۲- پس از برگشت خون بدرون سرنگ به نرمی پیستون سرنگ را بطرف عقب بکشید و مقدار خون مورد نیاز را آسپیره کنید.

- ۱۳- پس از تهیه خون فوراً تورنیکه را باز کنید.
- ۱۴- در حالیکه پنبه یا گاز خشک روی ناحیه قرار داده اید سوزن را از رگ خارج کنید.
- ۱۵- توسط پنبه یا گاز خشک روی ناحیه را فشار دهید تا خونریزی بند بیاید (از خم کردن آرنج خودداری کنید).
- ۱۶- در صورت نیاز پنبه یا گاز خشک را توسط چسب روی ناحیه ثابت نگهدارید.
- ۱۷- نمونه ها را درون لوله آزمایش بریزید و وسائل آبوده را دور بریزید.
- ۱۸- دستکشها را درآورده و دستها را بشوئید.